



IMP

StatusRequest (XML)

Business Integration for the Port of Hamburg

Implementierungshandbuch

Version 1.2a/D

(Gültig ab 29. Oktober 2020)

DAKOSY
Datenkommunikationssystem AG

Mattentwiete 2
20457 Hamburg
www.dakosy.de

Phone: + 49 40 37003 0
Fax: + 49 40 37003 370
info@dakosy.de

Änderungsverzeichnis

Version	Betr. Abschnitt	Grund	Name	Datum
0.9	Alle	Ersterstellung	Schw anke Dietrich	20.01.2014
1.0		Diverse Rechtschreibkorrekturen, neue Felder bzw. Sequenzen: StatusRequestMessageType/DeclarantParty, OnCarriageTransportMeans/EstimatedDepartur eDateType und TransportMeansID	Niese	30.07.2014
1.1		Auto-IMP für VEA und NCTS hinzugefügt Wiederholungen des Elements „Recipient“ korrigiert	Dietrich	05.12.2017
1.2	Alle	• Zielterminal für Auto-IMP hinzugefügt • AdditionalValue (unbenutzt) in StatusRequestMessageType nach AdditionalValueList verschoben • Unbenutzte Elemente in Address und LocationType wurden entfernt	Schw anke	08.05.2018
1.2a		• Aktualisierung der Beispiele für Transporteure (4.1.2)	Schw anke	29.10.2020

Änderungsdienst

DAKOSY

Datenkommunikationssystem AG

Mattentwiete 2

20457 Hamburg

- 1. Telefon: + 49 40 37003 - 0
- 2. Fax: + 49 40 37003 - 370
- 3. E-Mail: info@dakosy.de

Verwendete Werkzeuge

Nummer	Verwendete Werkzeuge
W1	Dieses Dokument wurde mit Textverarbeitungsprogramm MS Word 2010 erstellt.
W2	Diagramme und sonstige XML-Berichte wurden mit GEFEG FX 7 generiert

Mitgeltende Dokumente

Im EDI-Handbuch „Allgemeiner Teil“ sind die Grundsätze beschrieben, die für jeden Datenaustausch, der über DAKOSY erfolgt, gültig sind. Die dort niedergelegten Definitionen, die beschriebenen Mitwirkungspflichten des Kunden sowie die Grundlagen des Kommunikationsablaufes gelten auch für die im vorliegenden Handbuch beschriebene Schnittstelle.


Inhaltsverzeichnis

1	Nachrichten	4
1.1	Struktur.....	4
1.2	Hinweise zur Verwendung von XML Namespaces.....	5
2	XML-Nachrichtenstruktur.....	6
3	Guideline	9
4	Komponenten	18
5	Sample Messages	34
5.1	XML Messages	34
5.1.1	Status Request Declarant.....	34
5.1.2	Status Request Transporteur	35

1 Nachrichten

1.1 Struktur

Die in der IMP definierten XML-Nachrichten sind i. d. R. nach dem folgenden Schema aufgebaut:



Ein Interchange, vergleichbar mit einer physischen Übertragungsdatei, enthält eine oder mehrere Nachrichten. Grundsätzlich werden in einem Interchange nur Dokumente desselben Nachrichtentyps aufgenommen. Es werden also nicht Verfügungen, Statusmeldungen o. ä. in einer Übertragung zusammengefasst, sondern ausschließlich Nachrichten eines Typs – im vorliegenden Fall der Verfügung.

Die Meta-Informationen des Interchanges werden den fachlichen Nachrichten vorangestellt. Sie beschreiben Daten, die die physische Übertragung betreffen, z. B. Sender der Datei, Empfänger der Datei, Erstellung der Datei.

Die Meta-Informationen einer fachlichen Nachricht geben beispielsweise an, wer Sender und Empfänger der Daten sind.

1.2 Hinweise zur Verwendung von XML Namespaces

In der XML-Variante der Verfügung (Import Operation Instruction) kommen XML Elemente aus verschiedenen Namensräumen zum Einsatz. Aus technischen Gründen ist es erforderlich, folgende Regeln einzuhalten:

- Das Root-Element ist mit dem Namespace-Prefix `imp:` zu versehen (`<imp:ImportOperationInstruction>...</imp:ImportOperationInstruction>`)
- Alle übrigen Elemente sind **ohne** Namespace-Prefix anzugeben

2 XML-Nachrichtenstruktur

Häufigkeit	Element/Attribut
	ImpStatusRequest
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Interchange
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CreationTime
1 .. 1	ExchangeNumber
0 .. 1	TestIndicator
0 .. 1	MessageCount
1 .. 1	Sender
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ParticipantCode
	<i>AgencyID</i>
0 .. 1	Contact
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Name
0 .. 1	Telephone
0 .. 1	Fax
0 .. 1	Email
1 .. 1	Recipient
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ParticipantCode
	<i>AgencyID</i>
1 .. unbounded	StatusRequestMessage
	<i>MessageType</i>
required	<i>MessageVersionID</i>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	MessageHeader
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	MessageFunction
1 .. 1	MessageReferenceNumber
0 .. 1	PreviousMessageReferenceNumber
1 .. 1	MessageSender
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ParticipantCode
	<i>AgencyID</i>
0 .. 1	Contact
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Name
0 .. 1	Telephone
0 .. 1	Fax
0 .. 1	Email
1 .. 9	MessageRecipient
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ParticipantCode
	<i>AgencyID</i>
0 .. 1	Contact
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Name

Häufigkeit	Element/Attribut
0 .. 1	Telephone
0 .. 1	Fax
0 .. 1	Email
0 .. unbounded	AdditionalValue
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Name
1 .. 1	Value
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	StatusRequestMessageType
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	Container
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContainerID
	agencyID
0 .. 1	ShippersOwnIndicator
0 .. 1	MRN
0 .. 1	ATBNumber
0 .. 1	BillOfLadingID
0 .. 1	IMPReferenceID
0 .. 1	PriorIMPReferenceID
0 .. 1	CustomerReferenceID
1 .. 1	StatusRequestType
1 .. 1	StatusRequestRole
0 .. 1	Terminal
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	LocationID
0 .. 1	SubLocationOne
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	LocationID
0 .. 1	DeclarantParty
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	PartyID
	schemeID
	agencyID
0 .. 1	SubsequentCustomsProcedure
0 .. 1	SubsequentCustomsProcedureLocation
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	LocationID
1 .. 1	SubLocationOne
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	LocationID
0 .. 1	CustomsDataList
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 999	CustomsData
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	SeqNumber
0 .. 1	CustomsProceduresTypeCode
0 .. 1	CustomsReference
0 .. 1	CustomsDeclarationPosition
0 .. 1	OnCarriageTransportMeans
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	TransportMeansTypeCode
	listID

Häufigkeit	Element/Attribut
0 .. 1	- agencyID - TransportMeansID - schemeID - agencyID
0 .. 1	EstimatedDepatureDateType
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	EstimatedDepartureDate
0 .. 1	EstimatedDepartureTime
0 .. 1	AdditionalValueList
1 .. 1	xs:sequence
0 .. unbounded	AdditionalValue
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Name
1 .. 1	Value

3 Guideline

Element/Attribut	Anmerkungen
ImpStatusRequest	Typ imp:StatusRequest Beschreibung IMP-Statusnachrichten Beschreibung \$Rev\$: \$Date\$:
xs:sequence Interchange	Häufigkeit 1 .. 1 Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:Interchange Beschreibung Jeder Interchange beginnt mit einem Element, welches verschiedene Metadaten enthält und an das sich eine oder mehrere Nachrichten anschließen.
xs:sequence CreationTime	Häufigkeit 1 .. 1 Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:DocumentCreationTime Beschreibung Anlagezeitpunkt des Nachrichtendokuments. Format : 2016-08-31T13:20:00 Beispiel 2016-09-01T13:27:00
ExchangeNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:DocumentExchangeNumber Length 1 .. 14 Beschreibung Eindeutige Referenz eines Interchange. Beispiel 000ICEN4040857
TestIndicator	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:boolean Name Testkennzeichen
MessageCount	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:MessageCount FractionDigits 0 Inclusive 1 .. Beschreibung Anzahl der Nachrichten (Message-Elemente) innerhalb des Interchange
Sender	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:Participant Beschreibung Enthält Informationen über die Partei, die einen Interchange zusammengestellt und versandt hat.
xs:sequence ParticipantCode	Häufigkeit 1 .. 1 Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:ParticipantCode Length 1 .. 17 Name Teilnehmercode
AgencyID	Typ xs:string Default DAK
Contact	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Contact Beschreibung Kontaktinformationen des Nachrichtensenders.
xs:sequence Name	Häufigkeit 1 .. 1 Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:Name Length 1 .. 35 Beschreibung Name / Firma der beteiligten Partei oder des Kontaktpartners
Telephone	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Phone Length 1 .. 35

Element/Attribut	Anmerkungen						
Fax	Beschreibung Telefonnummer Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Fax Length 1 .. 35						
Email	Beschreibung Telefaxnummer Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Email Length 3 .. 70						
Recipient	Beschreibung E-Mail-Adresse Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:Participant Beschreibung Enthält Informationen über den Empfänger eines Interchanges. Dieser Teilnehmer kann den Interchange als Ganzes weiterleiten, oder wieder in einzelne Nachrichten zerlegen, um diese dann weiterzuverarbeiten.						
ParticipantCode	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:ParticipantCode Length 1 .. 17 Name Teilnehmercode						
AgencyID	Typ xs:string Default DAK						
StatusRequestMessage	Häufigkeit 1 .. unbounded Typ imp>StatusRequestMessage						
MessageType	Typ xs:string						
MessageVersionID	Anwendbare Codes <table> <tr> <td>ImpStatusRequest</td> <td>Status Request</td> </tr> </table> Typ xs:string Fixed 1.0 Use required	ImpStatusRequest	Status Request				
ImpStatusRequest	Status Request						
MessageHeader	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:MessageHeader Beschreibung Der Message Header enthält Metainformationen zu einer einzelnen Nachricht, die als Teil eines Interchanges übertragen wird.						
MessageFunction	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:MessageFunction Length .. 7 Name Nachrichtenfunktion, Code Beschreibung Dieses Feld wird genutzt, um eine Nachricht als Original, Aktualisierung oder Stornierung zu kennzeichnen Beispiel 9 Anwendbare Codes <table> <tr> <td>1</td> <td>Aufhebung/Stornierung</td> </tr> </table> Nachricht, die die vorherige Übertragung für eine bestimmte Transaktion aufhebt/storniert. <table> <tr> <td>5</td> <td>Ersetzung</td> </tr> </table> Diese Nachricht ersetzt eine vorherige. <table> <tr> <td>9</td> <td>Original</td> </tr> </table> Ursprüngliche Übertragung in Verbindung mit einer bestimmten Transaktion.	1	Aufhebung/Stornierung	5	Ersetzung	9	Original
1	Aufhebung/Stornierung						
5	Ersetzung						
9	Original						
MessageReferenceNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:MessageReferenceNumber Length .. 35						

Element/Attribut	Anmerkungen
	Beschreibung Eindeutige Referenz zur Identifizierung einer Nachricht. Ein Interchange bzw. Übertragungsdatei kann mehrere Nachrichten enthalten. Beispiel 47110815
PreviousMessageReferenceNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:MessageReferenceNumber Length .. 35 Beschreibung Für Updates/Stornierungen (Message Function = 1 oder 5), die Referenz einer vorangegangenen Nachricht, auf die sich ein Update/Storno bezieht
MessageSender	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:Participant Beschreibung Dieses Element enthält Informationen über den tatsächlichen Absender einer Nachricht (welcher sich vom Absender des Interchange unterscheiden kann)
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ParticipantCode	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:ParticipantCode Length 1 .. 17 Name Teilnehmercode
AgencyID	Typ xs:string Default DAK
Contact	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Contact Beschreibung Kontaktinformationen
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Name	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:Name Length 1 .. 35 Beschreibung Name / Firma der beteiligten Partei oder des Kontaktpartners
Telephone	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Phone Length 1 .. 35 Beschreibung Telefonnummer
Fax	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Fax Length 1 .. 35 Beschreibung Telefaxnummer
Email	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Email Length 3 .. 70 Beschreibung E-Mail-Adresse
MessageRecipient	Häufigkeit 1 .. 9 Typ imp:Participant Beschreibung Dieses Element enthält Informationen über den/die Empfänger einer Nachricht.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ParticipantCode	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:ParticipantCode Length 1 .. 17 Name Teilnehmercode
AgencyID	Typ xs:string Default DAK

Element/Attribut	Anmerkungen
Contact - xs:sequence Name - Häufigkeit 1 .. 1 - Typ imp:Name - Length 1 .. 35 - Beschreibung Name / Firma der beteiligten Partei oder des Kontaktpartners - Beispiel HR. MUELLER Telephone - Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:Phone - Length 1 .. 35 - Beschreibung Telefonnummer Fax - Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:Fax - Length 1 .. 35 - Beschreibung Telefaxnummer Email - Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:Email - Length 3 .. 70 - Beschreibung E-Mail-Adresse AdditionalValue - Häufigkeit 0 .. unbounded - Typ imp:AdditionalValue - xs:sequence Name - Häufigkeit 1 .. 1 - Typ xs:string Value - Häufigkeit 1 .. 1 - Typ xs:string - xs:sequence StatusRequestMessageType - Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:StatusRequestMessageType - Beschreibung Metainformationen des IMP-StatusRequests - xs:sequence Container - Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:ContainerDetails - Beschreibung Die Eigenschaften eines spezifischen Containers - xs:sequence ContainerID - Häufigkeit 1 .. 1 - Typ imp:ContainerID - Beschreibung Containernummer inklusive Präfix und numerischem Teil (offizielle Nummern sind formatiert PPPNNNNNNZ wobei der Präfix einem Wert der BIC Codelist entspricht) agencyID - Typ xs:string ShippersOwnIndicator - Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:ShippersOwnIndicator - Length .. 5 - Pattern [01]{true false} - Name Boolescher Datentyp - Beschreibung Shipper's own indicator	Anwendbare Codes 5 ZZZ

Element/Attribut	Anmerkungen
	Beschreibung ZZZ zeigt an, dass es sich bei der Containernummer nicht um eine offizielle Containernummer handelt, sondern um die des Versenders
MRN	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:MRN Pattern [0-9]{2}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{14} Beschreibung Movement reference number Beschreibung Beim Anfragetyp "landseitiger StatusRequest" ist die MRN Pflichtfeld. Es ist dann die MRN aus dem vorangegangenen Versandverfahren mitzugeben
ATBNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ATBNumber Length 1 .. 21 Beschreibung ATB-Nummer der summarischen Anmeldung
BillOfLadingID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:BillOfLadingID Length 1 .. 35 Beschreibung Dokumentennummer des BoL
IMPReferenceID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:IMPReferenceID Length 18 .. 18 Pattern [IS]{1}[A-Z]{2}\d{6}[012]\d{8} Beschreibung Wird von IMP vergeben. Identifiziert eindeutig einen Import-Vorgang. Beispiel IHH090525100125313 Anmerkung Struktur: 01 - 01 = "I" 02 - 03 = System, das die Referenz vergeben hat (dbh, DAKOSY); mögliche Werte: "HB", "HH" 04 - 09 = Datum der Vergabe im Format YYMMDD 10 - 10 = Verfügung für Container (1), Stückgut (0) oder LCL-Verfügung (2) 11 - 17 = fortlaufende Nummer je Tag 18 - 18 = Prüfziffer (Prüfung gemäß ISO 6346)
PriorIMPReferenceID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:IMPReferenceID Length 18 .. 18 Pattern [IS]{1}[A-Z]{2}\d{6}[012]\d{8} Beispiel IHH090525100125313 Anmerkung Struktur: 01 - 01 = "I" 02 - 03 = System, das die Referenz vergeben hat (dbh, DAKOSY); mögliche Werte: "HB", "HH" 04 - 09 = Datum der Vergabe im Format YYMMDD 10 - 10 = Verfügung für Container (1), Stückgut (0) oder LCL-Verfügung (2) 11 - 17 = fortlaufende Nummer je Tag 18 - 18 = Prüfziffer (Prüfung gemäß ISO 6346) Beispiel I08A224412303145D7 Beschreibung Wird ein Importvorgang abgebrochen und dann neu angelegt, so referenziert dieses Feld den ursprünglichen Vorgang.
CustomerReferenceID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CustomerReferenceID Length 1 .. 35 Beispiel XC4020080723CD Beschreibung Referenz des Spediteurs.

Element/Attribut	Anmerkungen
StatusRequestType	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:StatusRequestTypeCode Length .. 3 Name Art der Anfrage Beschreibung Pflichtfeld für eine LCL-Verfügung Anwendbare Codes BB Stückgut, Breakbulk FCL Vollcontainer, Anfrage an Containerterminal
StatusRequestRole	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:StatusRequestRoleTypeCode Length .. 17 Beschreibung Beschreibt die Rolle, in der welcher der Nachrichtensender die Anfrage stellt. Anwendbare Codes COMBINED Kombinierte Anfrage als Deklarant und Transporteur DECLARANT LANDSIDE StatusRequest für landseitige Anlieferung ON_CARRIAGE
Terminal	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TerminalLocation Beschreibung Terminal an dem der Container entladen werden wird
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LocationID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Length 1 .. 17 Beschreibung Ortsangabe des Terminals, UN-LoCode Beispiel DEHAM
SubLocationOne	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SubLocation Beschreibung Terminal an der zuvor genannten Lokation
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LocationID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:LocationID Length 1 .. 17 Beschreibung Terminalcode Beispiel CTA
DeclarantParty	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:DeclarantParty Beschreibung Zollanmelder Beschreibung Auslösung der automatische Bestätigung einer Zollanmeldung: Wenn Sie einen Teilnehmercode angeben, erhält dieser automatisch eine Benachrichtigung über die Bestätigung der summarischen Anmeldung. Voraussetzung hierfür sind: - Der Teilnehmer hat in seiner Zollanw endung eine Zollanmeldung vorbereitet und nimmt Bezug auf die summarische Anmeldung - Die Nachricht wird beim Teilnehmer automatisch in seine Zollanw endung übernommen. - Die Zollanw endung bietet eine entsprechende Funktion an, um die Zollanmeldung automatisch zu bestätigen."
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1

Element/Attribut	Anmerkungen
PartyID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PartyID Length 1 .. 7 Beschreibung Partnernummer des Geschäftspartners, zugewiesen von der benannten Institution
- schemeID - agencyID	Typ xs:string Typ xs:string
SubsequentCustomsProcedure	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SubsequentCustomsProcedure Length .. 17 Beschreibung Art des Zollfolgeverfahrens. Wird bei Verwendung der Auto-IMP-Funktion benötigt.
Anwendbare Codes	
	NCTS Folgeverfahren NCTS Versandverfahren TBN TBN Folgeverfahren nicht bekannt ZB
SubsequentCustomsProcedureLocation	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TerminalLocation Beschreibung Terminal, an dem das Zollfolgeverfahren (Auto-IMP) angestoßen werden soll. Wird ein Container umgefahren, so gibt dieses Element an, wo die Funktion ausgelöst werden soll. Voraussetzung ist dann, dass das Zielterminal in Verwahrung ist und dass sich der Container in dessen Bestand befindet. Wird das Element nicht gesendet, wird Auto-IMP weiterhin an dem Terminal ausgelöst, an dem der Container gelöscht wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
- LocationID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Length 1 .. 17 Beschreibung Ortsangabe des Terminals, UN-LoCode Beispiel DEHAM
- SubLocationOne	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:SubLocation Beschreibung Terminal an der zuvor genannten Lokation
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
- LocationID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:LocationID Length 1 .. 17 Beschreibung Terminalcode
CustomsDataList	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CustomsDataList
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
- CustomsData	Häufigkeit 0 .. 999 Typ imp:CustomsData Beschreibung Verschiedene ATLAS Referenzen in Abhängigkeit von der jeweiligen Transportrichtung und der angewandten Zollverfahren.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1


Element/Attribut	Anmerkungen
SeqNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:integer FractionDigits 0 TotalDigits 3 Pattern \d{1,3}
CustomsProceduresTypeCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CustomsProceduresTypeCode Beschreibung Zollverfahren, kodiert Anwendbare Codes ABT Referenz aus Zollverfahren
CustomsReference	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:an..35Type Length 1 .. 35 Beschreibung Referenz des Vorgangs im angegebenen Zollverfahren
CustomsDeclarationPosition	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:integer FractionDigits 0 TotalDigits 4 Pattern \d{1,4} Beschreibung Gibt die erste Position aus dem genannten Zollverfahren an, die sich in dem Container befindet. Beschreibung "0000" ist anzugeben, wenn sich alle Positionen der Zollreferenz im Container befinden.
OnCarriageTransportMeans	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TransportMeans Beschreibung Für diesen Transportabschnitt genutztes Transportmittel
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
TransportMeansTypeCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TransportMeansTypeCode Length 1 .. 8 Beschreibung Art des Beförderungsmittels, kodiert Anwendbare Codes 11 Schiff 13 Ozeanfrachter 16 Binnenschiff 31 Lastwagen Kraftfahrzeug zur Beförderung von Lasten. 210 Zug, Schienweg Ein oder mehrere Bahnwaggons, die von einer oder mehreren Lokomotiven gezogen oder geschoben werden, bzw. sich selbstangetrieben über Schienen bewegen. TBN noch unbekannt
listID	Typ xs:string Default 8179
agencyID	Typ xs:string Default 8067
TransportMeansID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TransportMeansID Length 1 .. 35 Beschreibung Kennzeichen / ID des Transportmittels
schemeID	Typ xs:string Default 103
agencyID	Typ xs:string Default 11

Element/Attribut	Anmerkungen
- EstimatedDepartureDateType - xs:sequence - EstimatedDepartureDate - EstimatedDepartureTime - AdditionalValueList - xs:sequence - AdditionalValue - xs:sequence - Name - Value	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:EstimatedDepartureDateType Beschreibung Voraussichtliche Abfahrtsdatum und -zeit Häufigkeit 1 .. 1 Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:date Beschreibung Voraussichtliche Abfahrtsdatum Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:time Beschreibung Voraussichtliche Abfahrtszeit Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:AdditionalValueList Häufigkeit 1 .. 1 Häufigkeit 0 .. unbounded Typ imp:AdditionalValueType Häufigkeit 1 .. 1 Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:CodeTypeContent Anwendbare Codes VETERINARY_APPROVAL Anmeldung beim Veterinär- und Einfuhramt erforderlich Wenn dieses Kennzeichen gesetzt wird, erhalten Sie eine Nachricht, falls nach dem Löschen einer Sendung noch keine Information zu einem GVDE vorliegt bzw. zugeordnet werden konnte. Außerdem kann es im Rahmen von Auto-IMP für Zollanmeldungen mit veterinärrelevanter Ware zur Bestimmung des richtigen Zeitpunkts zum Auslösen herangezogen werden. Standardwert = false Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Anwendbare Codes 0 Falsch Boolescher Wert für falsch (false), kann alternativ zu "false" verwendet werden 1 Wahr Boolescher Wert für wahr (true). Hat dieselbe Bedeutung wie "true". false Falsch Boolescher Wert für falsch (false), kann alternativ zu "0" verwendet werden true Wahr Boolescher Wert für wahr (true, 1). Hat dieselbe Bedeutung wie "1".

4 Komponenten

imp:ImpStatusRequest		Element
Typ	imp:StatusRequest	
Beschreibung	IMP-Statusnachrichten \$Rev\$: \$Date\$:	
imp:AdditionalValue		ComplexType
imp:AdditionalValue/Name		Element
Typ	xs:string	
imp:AdditionalValue/Value		Element
Typ	xs:string	
imp:AdditionalValueList		ComplexType
imp:AdditionalValueList/AdditionalValue		Element
Typ	imp:AdditionalValueType	
imp:AdditionalValueType		ComplexType
imp:AdditionalValueType/Name		Element
Typ	imp:CodeTypeContent	

imp:AdditionalValueType/Value		Element
Typ	xs:string	


imp:Contact		ComplexType
		
Beschreibung	Kontaktinformationen	

imp:Contact/Email		Element
Typ	imp:Email	
Length	3 .. 70	
Beschreibung	E-Mail-Adresse	

imp:Contact/Fax		Element
Typ	imp:Fax	
Length	1 .. 35	
Beschreibung	Telefaxnummer	

imp:Contact/Name		Element
Typ	imp:Name	
Length	1 .. 35	
Beschreibung	Name / Firma der beteiligten Partei oder des Kontaktpartners	

imp:Contact/Telephone		Element
Typ	imp:Phone	
Length	1 .. 35	
Beschreibung	Telefonnummer	

imp:ContainerDetails		ComplexType
		
Beschreibung	Die Eigenschaften eines spezifischen Containers	

imp:ContainerDetails/ContainerID		Element
ContainerID agencyID		
Typ	imp:ContainerID	


Beschreibung	Containernummer inklusive Präfix und numerischem Teil (offizielle Nummern sind formatiert PPPNNNNNNNZ wobei der Präfix einem Wert der BIC Codeliste entsprechen muss!)
---------------------	--

Attributname	Status	Beschreibung/Datentyp	Fixed/Default
agencyID	O	xs:string	

imp:ContainerDetails/ShippersOwnIndicator		Element
Typ	imp:ShippersOwnIndicator	
Pattern	[01] true false	
Length	.. 5	
Beschreibung	Shipper's own indicator ZZZ zeigt an, dass es sich bei der Containernummer nicht um eine offizielle Containernummer handelt, sondern um die des Versenders	
Name	Boolescher Datentyp	

imp:ContainerID		ComplexType
ContainerID agencyID		
Typ	imp:ContainerIDType	
Beschreibung	Containernummer inklusive Präfix und numerischem Teil (offizielle Nummern sind formatiert PPPNNNNNNNZ wobei der Präfix einem Wert der BIC Codeliste entsprechen muss!)	
Attributname	Status	Beschreibung/Datentyp
agencyID	O	xs:string

imp:ContainerID/agencyID		Attribut
Typ	xs:string	


imp:CustomsData		ComplexType
		
Beschreibung	Verschiedene ATLAS Referenzen in Abhängigkeit von der jeweiligen Transportrichtung und der angewandten Zollverfahren.	


imp:CustomsData/CustomsDeclarationPosition		Element
Typ	xs:integer	
Pattern	\d{1,4}	
FractionDigits / TotalDigits	0 / 4	
Beschreibung	Gibt die erste Position aus dem genannten Zollverfahren an, die sich in dem Container befindet. "0000" ist anzugeben, wenn sich alle Positionen der Zollreferenz im Container befinden.	


imp:CustomsData/CustomsProceduresTypeCode		Element
Typ	imp:CustomsProceduresTypeCode	
Beschreibung	Zollverfahren, kodiert	


imp:CustomsData/CustomsReference		Element
Typ	imp:an..35Type	
Length	1 .. 35	
Beschreibung	Referenz des Vorgangs im angegebenen Zollverfahren	

imp:CustomsData/SeqNumber		Element
Typ	xs:integer	
Pattern	\d{1,3}	
FractionDigits / TotalDigits	0 / 3	

imp:CustomsDataList		ComplexType
		

imp:CustomsDataList/CustomsData		Element
		
Typ	imp:CustomsData	
Beschreibung	Verschiedene ATLAS Referenzen in Abhängigkeit von der jeweiligen Transportrichtung und der angewandten Zollverfahren.	

imp:DeclarantParty		ComplexType
		
Typ	imp:PartyType	
Beschreibung	Anmelder	


imp:EstimatedDepartureDateType		ComplexType
		
Beschreibung	Voraussichtliche Abfahrtsdatum und -zeit	

imp:EstimatedDepartureDateType/EstimatedDepartureDate		Element
---	--	---------

DAKOSY Datenkommunikationssystem AG	IMP–StatusRequest (XML)	IMP IMPORT MESSAGE PLATFORM
---	--------------------------------	---------------------------------------

Typ	xs:date
Beschreibung	Voraussichtliche Abfahrtsdatum


imp:EstimatedDepartureDateType/EstimatedDepartureTime		Element
Typ	xs:time	
Beschreibung	Voraussichtliche Abfahrtszeit	

imp:Interchange		ComplexType
		
Beschreibung	Jeder Interchange beginnt mit einem Element, welches verschiedene Metadaten enthält und an das sich eine oder mehrere Nachrichten anschließen.	

imp:Interchange/CreationTime		Element
Typ	imp:DocumentCreationTime	
Beschreibung	Anlagezeitpunkt des Nachrichtendokuments. Format: 2016-08-31T13:20:00	
Beispiel	2016-09-01T13:27:00	

imp:Interchange/ExchangeNumber		Element
Typ	imp:DocumentExchangeNumber	
Length	1 .. 14	
Beschreibung	Eindeutige Referenz eines Interchange.	
Beispiel	000ICEN4040857	


imp:Interchange/MessageCount		Element
Typ	imp:MessageCount	
FractionDigits / TotalDigits	0 /	
Inclusive	1 ..	
Beschreibung	Anzahl der Nachrichten (Message-Elemente) innerhalb des Interchange	

imp:Interchange/Recipient		Element
		
Typ	imp:Participant	
Beschreibung	Enthält Informationen über den Empfänger eines Interchanges. Dieser Teilnehmer	

kann den Interchange als Ganzes weiterleiten, oder wieder in einzelne Nachrichten zerlegen, um diese dann weiterzuverarbeiten.

imp:Interchange/Sender

Element



Typ imp:Participant

Beschreibung Enthält Informationen über die Partei, die einen Interchange zusammengestellt und versandt hat.

imp:Interchange/TestIndicator


Element

Typ xs:boolean

Name Testkennzeichen

imp:LocationType

ComplexType



Beschreibung Lokation / Ort

imp:LocationType/LocationID

Element


Typ xs:string

Length 1 .. 17

Beschreibung Dient zur Identifizierung eines Ortes anhand eines Codes (im Normalfall des UN Location Codes)

imp:LocationType/SubLocationOne

Element




Typ imp:SubLocation

Beschreibung Lokation / Ort mit Bezug zur "Haupt" Ortsangabe. Wird für gewöhnlich genutzt, um einen Ort genauer zu beschreiben (z.B. das Terminal, wenn der "Haupt" Ort ein Seehafen ist)

imp:Message


ComplexType



Attributname	Status	Beschreibung/Datentyp	Fixed/Default
MessageType	O	xs:string	
MessageVersionID	M	xs:string	

imp:Message/MessageHeader

Element



imp:Message/MessageType

Attribut

Typ xs:string

imp:Message/MessageVersionID


Attribut

Typ xs:string

Use required


imp:MessageHeader

ComplexType



imp:MessageHeader/AdditionalValue

Element




imp:MessageHeader/MessageFunction

Element

Typ	imp:MessageFunction
Length	.. 7
Beschreibung	Dieses Feld wird genutzt, um eine Nachricht als Original, Aktualisierung oder Stornierung zu kennzeichnen
Beispiel	9
Name	Nachrichtenfunktion, Code

imp:MessageHeader/MessageRecipient

Element



Typ	imp:Participant
Beschreibung	Dieses Element enthält Informationen über den/die Empfänger einer Nachricht.


imp:MessageHeader/MessageReferenceNumber

Element

Typ	imp:MessageReferenceNumber
Length	.. 35
Beschreibung	Eindeutige Referenz zur Identifizierung einer Nachricht. Ein Interchange bzw. Übertragungsdatei kann mehrere Nachrichten enthalten.
Beispiel	47110815

imp:MessageHeader/MessageSender

Element



Typ	imp:Participant
Beschreibung	Dieses Element enthält Informationen über den tatsächlichen Absender einer Nachricht (welcher sich vom Absender des Interchange unterscheiden kann)


imp:MessageHeader/PreviousMessageReferenceNumber

Element

Typ	imp:MessageReferenceNumber
Length	.. 35
Beschreibung	Für Updates/Stornierungen (Message Function = 1 oder 5), die Referenz einer vorangegangenen Nachricht, auf die sich ein Update/Storno bezieht

imp:Participant


ComplexType



Beschreibung	Teilnehmer an einem Datenaustausch (z.B. DAKOSY-Teilnehmer)
--------------	---

imp:Participant/Contact

Element



imp:Participant/ParticipantCode

Element



Typ imp:ParticipantCode


Length 1 .. 17

Name Teilnehmercode

Attributname	Status	Beschreibung/Datentyp	Fixed/Default
AgencyID	O	xs:string	

imp:PartyType


ComplexType



Beschreibung Details zu einem bestimmten Geschäftspartner

imp:PartyType/PartyID

Element



Typ imp:PartyID


Length 1 .. 17

Beschreibung Partnernummer des Geschäftspartners, zugewiesen von der benannten Institution

Attributname	Status	Beschreibung/Datentyp	Fixed/Default
schemeID	O	xs:string	
agencyID	O	xs:string	

imp:StatusRequest


ComplexType



Beschreibung IMP-Statusnachrichten
\$Rev\$:
\$Date\$:

imp:StatusRequest/Interchange

Element




Typ imp:Interchange

Beschreibung Jeder Interchange beginnt mit einem Element, welches verschiedene Metadaten enthält und an das sich eine oder mehrere Nachrichten anschließen.

imp:StatusRequest/StatusRequestMessage


Element



Typ imp:StatusRequestMessage

imp:StatusRequestMessage


ComplexType




Typ imp:Message

imp:StatusRequestMessage/StatusRequestMessageType

Element


**imp:StatusRequestMessageType**

ComplexType



imp:StatusRequestMessageType/AdditionalValueList

Element



Typ imp:AdditionalValueList

imp:StatusRequestMessageType/ATBNumber

Element

Typ	imp:ATBNumber
Length	1 .. 21
Beschreibung	ATB-Nummer der summarischen Anmeldung


imp:StatusRequestMessageType/BillOfLadingID

Element

Typ	imp:BillOfLadingID
Length	1 .. 35
Beschreibung	Dokumentennummer des BoL

imp:StatusRequestMessageType/Container

Element



Typ	imp:ContainerDetails
Beschreibung	Die Eigenschaften eines spezifischen Containers


imp:StatusRequestMessageType/CustomerReferenceID

Element

Typ	imp:CustomerReferenceID
Length	1 .. 35
Beschreibung	Referenz des Spediteurs.
Beispiel	XC4020080723CD

imp:StatusRequestMessageType/CustomsDataList


Element



Typ	imp:CustomsDataList
-----	---------------------

imp:StatusRequestMessageType/DeclarantParty

Element




Typ	imp:DeclarantParty
Beschreibung	Zollanmelder Auslösung der automatische Bestätigung einer Zollanmeldung: Wenn Sie einen Teilnehmercode angeben, erhält dieser automatisch eine Benachrichtigung über die Bestätigung der summarischen Anmeldung. Voraussetzung hierfür sind: - Der Teilnehmer hat in seiner Zollanwendung eine Zollanmeldung vorbereitet und nimmt Bezug auf die summarische Anmeldung - Die Nachricht wird beim Teilnehmer automatisch in seine Zollanwendung übernommen. - Die Zollanwendung bietet eine entsprechende Funktion an, um die Zollanmeldung automatisch zu bestätigen."

imp:StatusRequestMessageType/IMPReferenceID

Element

Typ	imp:IMPReferenceID
Pattern	[IS]{1}[A-Z]{2}\d{6}[012]\d{8}
Length	18 .. 18
Beschreibung	Wird von IMP vergeben. Identifiziert eindeutig einen Import-Vorgang.
Anmerkung	Struktur: 01 - 01 = "I" 02 - 03 = System, das die Referenz vergeben hat (dbh, DAKOSY); mögliche Werte: "HB", "HH" 04 - 09 = Datum der Vergabe im Format YYMMDD 10 - 10 = Verfügung für Container (1), Stückgut (0) oder LCL-Verfügung (2) 11 - 17 = fortlaufende Nummer je Tag 18 - 18 = Prüfziffer (Prüfung gemäß ISO 6346)
Beispiel	IHH090525100125313

imp:StatusRequestMessageType/MRN		Element
Typ	imp:MRN	
Pattern	[0-9]{2}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{14}	
Beschreibung	Movement reference number Beim Anfragetyp "landseitiger StatusRequest" ist die MRN Pflichtfeld. Es ist dann die MRN aus dem vorangegangenen Versandverfahren mitzugeben	

imp:StatusRequestMessageType/OnCarriageTransportMeans		Element
		
Typ	imp:TransportMeans	
Beschreibung	Für diesen Transportabschnitt genutztes Transportmittel	

imp:StatusRequestMessageType/PriorIMPReferenceID		Element
Typ	imp:IMPReferenceID	
Pattern	[IS]{1}[A-Z]{2}\d{6}[012]\d{8}	
Length	18 .. 18	
Beschreibung	Wird ein Importvorgang abgebrochen und dann neu angelegt, so referenziert dieses Feld den ursprünglichen Vorgang.	
Anmerkung	Struktur: 01 - 01 = "I" 02 - 03 = System, das die Referenz vergeben hat (dbh, DAKOSY); mögliche Werte: "HB", "HH" 04 - 09 = Datum der Vergabe im Format YYMMDD 10 - 10 = Verfügung für Container (1), Stückgut (0) oder LCL-Verfügung (2) 11 - 17 = fortlaufende Nummer je Tag 18 - 18 = Prüfziffer (Prüfung gemäß ISO 6346)	
Beispiel	IHH090525100125313 I08A224412303145D7	

imp:StatusRequestMessageType/StatusRequestRole		Element
		
Typ	imp:StatusRequestRoleTypeCode	
Length	.. 17	
Beschreibung	Beschreibt die Rolle, in der welcher der Nachrichtensender die Anfrage stellt.	


imp:StatusRequestMessageType/StatusRequestType		Element
Typ	imp:StatusRequestTypeCode	
Length	.. 3	
Beschreibung	Pflichtfeld für eine LCL-Verfügung	
Name	Art der Anfrage	

imp:StatusRequestMessageType/SubsequentCustomsProcedure		Element
---	--	---------

Typ	imp:SubsequentCustomsProcedure
Length	.. 17
Beschreibung	Art des Zollfolgeverfahrens.

imp:StatusRequestMessageType/ SubsequentCustomsProcedureLocation


Element



Typ	imp:TerminalLocation
Beschreibung	Terminal, an dem das Zollfolgeverfahren (Auto-IMP) angestoßen werden soll. Wird ein Container umgefahren, so gibt dieses Element an, wo die Funktion ausgelöst werden soll. Voraussetzung ist dann, dass das Zielterminal in Verwahrung ist und dass sich der Container in dessen Bestand befindet. Wird das Element nicht gesendet, wird Auto-IMP weiterhin an dem Terminal ausgelöst, an dem der Container gelöscht wird.

imp:StatusRequestMessageType/Terminal


Element



Typ	imp:TerminalLocation
Beschreibung	Terminal an dem der Container entladen werden wird

imp:SubLocation

ComplexType



Beschreibung	Lokation / Ort mit Bezug zur "Haupt" Ortsangabe. Wird für gewöhnlich genutzt, um einen Ort genauer zu beschreiben (z.B. das Terminal, wenn der "Haupt" Ort ein Seehafen ist)
---------------------	--

imp:SubLocation/LocationID


Element

LocationID

Typ	imp:LocationID
Length	1 .. 25
Beschreibung	Ort / Lokation ID


imp:TerminalLocation

ComplexType




Typ	imp:LocationType
Beschreibung	Terminal inklusive Ortsangabe

imp:TransportMeans ComplexType




Beschreibung Für diesen Transportabschnitt genutztes Transportmittel

imp:TransportMeans/EstimatedDepartureDateType Element



Typ imp:EstimatedDepartureDateType
Beschreibung Voraussichtliche Abfahrtsdatum und -zeit

imp:TransportMeans/TransportMeansID Element



Typ imp:TransportMeansID
Length 1 .. 35
Beschreibung Kennzeichen / ID des Transportmittels

Attributname	Status	Beschreibung/Datentyp	Fixed/Default
schemeID	O	xs:string	103
agencyID	O	xs:string	11

imp:TransportMeans/TransportMeansTypeCode Element



Typ imp:TransportMeansTypeCode
Length 1 .. 8
Beschreibung Art des Beförderungsmittels, kodiert

Attributname	Status	Beschreibung/Datentyp	Fixed/Default
listID	O	xs:string	8179
agencyID	O	xs:string	8067

5 Sample Messages

5.1 XML Messages

5.1.1 Status Request Declarant

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<imp:ImpStatusRequest xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:imp="http://xsd.dakosy.de/imp">
<Interchange>
  <CreationTime>2008-08-01T13:27:00</CreationTime>
  <ExchangeNumber>000ICEN4040857</ExchangeNumber>
  <TestIndicator>true</TestIndicator>
  <MessageCount>1</MessageCount>
  <Sender>
    <ParticipantCode AgencyID="DAK">DAKT</ParticipantCode>
    <Contact>
      <Name>Support User</Name>
      <Telephone>0</Telephone>
      <Fax>0</Fax>
      <Email>p.mueller@dakosy.de</Email>
    </Contact>
  </Sender>
  <Recipient>
    <ParticipantCode AgencyID="DAK">IMP</ParticipantCode>
  </Recipient>
</Interchange>
<StatusRequestMessage MessageType="ImpStatusRequest" MessageVersionID="1.0.0">
  <MessageHeader>
    <MessageFunction>9</MessageFunction>
    <MessageReferenceNumber>47110815</MessageReferenceNumber>
    <PreviousMessageReferenceNumber>000ICEN4040855</PreviousMessageReferenceNumber>
    <MessageSender>
      <ParticipantCode AgencyID="DAK">DAKT</ParticipantCode>
      <Contact>
        <Name>Support User</Name>
        <Telephone>0</Telephone>
        <Fax>0</Fax>
        <Email>p.mueller@dakosy.de</Email>
      </Contact>
    </MessageSender>
    <MessageRecipient>
      <ParticipantCode AgencyID="DAK">CTA</ParticipantCode>
    </MessageRecipient>
  </MessageHeader>
  <StatusRequestMessageType>
    <Container>
      <ContainerID agencyID="5">TCLU2147093</ContainerID>
      <ShippersOwnIndicator>J</ShippersOwnIndicator>
    </Container>
    <ATBNumber>ATB150032850120145872</ATBNumber>
    <PriorIMPReferenceID>IHH140103110000081</PriorIMPReferenceID>
```

```

<CustomerReferenceID>XC4020080723CD</CustomerReferenceID>
<StatusRequestType>FCL</StatusRequestType>
<StatusRequestRole>DECLARANT</StatusRequestRole>
<Terminal>
  <LocationID>DEHAM</LocationID>
  <SubLocationOne>
    <LocationID>CTA</LocationID>
  </SubLocationOne>
</Terminal>
<DeclarantParty>
  <PartyID>ZODX</PartyID>
</DeclarantParty>
<SubsequentCustomsProcedureLocation>
  <LocationID>DEHAM</LocationID>
  <SubLocationOne>
    <LocationID>CTA</LocationID>
  </SubLocationOne>
</SubsequentCustomsProcedureLocation>
<OnCarriageTransportMeans>
  <TransportMeansTypeCode listID="8179" agencyID="8067">11</TransportMeansTypeCode>
</OnCarriageTransportMeans>
</StatusRequestMessageType>
</StatusRequestMessage>
</imp:ImpStatusRequest>

```

5.1.2 Status Request Transporteur

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<imp:ImpStatusRequest xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

  xmlns:imp="http://xsd.dakosy.de/imp">
  <Interchange>
    <CreationTime>2020-10-28T13:27:00</CreationTime>
    <ExchangeNumber>000ICEN4040857</ExchangeNumber>
    <TestIndicator>true</TestIndicator>
    <MessageCount>1</MessageCount>
    <Sender>
      <ParticipantCode AgencyID="DAK">DAKT</ParticipantCode>
      <Contact>
        <Name>Support User</Name>
        <Telephone>0</Telephone>
        <Fax>0</Fax>
        <Email>p.mueller@dakosy.de</Email>
      </Contact>
    </Sender>
    <Recipient>
      <ParticipantCode AgencyID="DAK">IMP</ParticipantCode>
    </Recipient>
  </Interchange>
  <StatusRequestMessage MessageType="ImpStatusRequest" MessageVersionID="1.0.0">
    <MessageHeader>
      <MessageFunction>9</MessageFunction>
      <MessageReferenceNumber>47110815</MessageReferenceNumber>
      <PreviousMessageReferenceNumber>000ICEN4040855</PreviousMessageReferenceNumber>
      <MessageSender>
        <ParticipantCode AgencyID="DAK">DAKT</ParticipantCode>

```

```
<Contact>
  <Name>Support User</Name>
  <Telephone>0</Telephone>
  <Fax>0</Fax>
  <Email>a.mueller@dakosy.de</Email>
</Contact>
</MessageSender>
<MessageRecipient>
  <ParticipantCode AgencyID="DAK">IMP</ParticipantCode>
</MessageRecipient>
</MessageHeader>
<StatusRequestMessageType>
  <Container>
    <ContainerID agencyID="5">TCLU2147093</ContainerID>
    <ShippersOwnIndicator>N</ShippersOwnIndicator>
  </Container>
  <CustomerReferenceID>XC4020080723CD</CustomerReferenceID>
  <StatusRequestType>FCL</StatusRequestType>
  <StatusRequestRole>ON_CARRIAGE</StatusRequestRole>
  <OnCarriageTransportMeans>
    <TransportMeansTypeCode listID="8179" agencyID="8067">11</TransportMeansTypeCode>
    <TransportMeansID>05021</TransportMeansID>
    <EstimatedDepartureDateType>
      <EstimatedDepartureDate>2020-11-10</EstimatedDepartureDate>
    </OnCarriageTransportMeans>
  </StatusRequestMessageType>
</StatusRequestMessage>
```